## Lire des ebooks sur Ipad, tourner les pages à l'aide d'un contacteur

Agathe Senellart – agathe.senellart@polytechnique.edu

## SOMMAIRE

- Au préalable : activer le contrôle de sélection
- Trois façons de tourner les pages d'un ebook sur Ipad avec un contacteur. Il n'est pas nécessaire de lire ces trois méthodes, choisissez celle qui vous convient.
  - 1. Utiliser le Mode Point : cette méthode marche pour toutes les applications de lecture où il suffit de toucher le bord de l'écran pour tourner les pages (Kindle, Ibooks, Aldiko...). C'est assez efficace mais ce n'est pas la méthode la plus rapide. Nécessite peu de configuration.
  - Utiliser l'option « Faire défiler » du menu. Il n'est pas sûr que cette méthode marche avec toutes les applications de lecture. Elle fonctionne néanmoins avec Ibooks, Kindle... Ce n'est pas la plus rapide. Nécessite peu de configuration.
  - 3. Utiliser une macro « Tourner les pages ». *Méthode utilisable avec toutes les applications de lecture et c'est définitivement la plus rapide* pour tourner les pages. Nécessite un petit peu de configuration. Défaut : elle ne permet pas facilement de revenir à la page précédente sauf si l'on dispose d'un deuxième contacteur.

Au préalable : activer le contrôle de sélection.

Aller dans réglages / général/accessibilité/interaction/contrôle de sélection. Ici les paramètres du balayage peuvent être ajustés :

Le contacteur utilisé peut être enregistré dans « Boutons »

La vitesse de balayage peut être ajustée dans « Durée du curseur auto »

Le nombre de boucles sur un groupe de défilement peut être ajusté dans « Boucles »

iPad 🗢	21:56 \$ 100 %
	<b>Accessibilité</b> Contrôle de sélection
Réglages	
	Contrôle de sélection
Identifiant Apple, iCloud, iTunes S	Contrôle de sélection vous permet d'utiliser votre iPad en mettant en surbrillance des séquences d'éléments à l'écran afin de les activer avec un accessoire adaptatif.
Suggestions d'identifiants A 3 >	Boutons 2 >
	Macros 2 >
➢ Mode Avion	
ᅙ Wi-Fi Livebox-2400	Type de curseur Automatique >
8 Bluetooth Oui	CHRONOMÉTRAGE
	Durée du curseur auto 1s >
<b>D</b> Notifications	Pause sur 1er élément Non >
Centre de contrôle	Boucles 4 >
C Ne pas déranger	Répétition de l'action Non >
	Appui long Non >
Général 1	
A Luminosité et affichage	Action au toucher Par défaut >
Fond d'écran	Élément ciblé après contact Premier >
Sons	
Siri et recherche	CLAVIER
6 Code	Touche analysée après contact
Batterie	Appuyer sur les touches
Confidentialité	Prédictions élargies

CONSEIL : avant d'activer le contrôle de sélection, aller dans Général/Accessibilité / Raccourci Accessibilité et sélectionner « Contrôle de sélection ». Cela permettra d'activer & de désactiver rapidement le « Contrôle de Sélection » (et donc le balayage avec contacteur) en appuyant trois fois sur le bouton d'accueil (ce qui est bien plus rapide que de se rendre dans les réglages surtout lorsque l'Ipad est contrôle par balayage).

Trois façons de tourner les pages d'un ebook sur Ipad avec un contacteur

- Utiliser le mode Point du contrôle de sélection. Toucher un point à droit pour aller à la page suivante, à gauche pour aller à la page précédente, en haut pour faire apparaître le menu. Méthode qui marche avec toutes les applications de lecture d'ebooks (Ibooks, Aldiko, Kindle...)
- a) Se rendre dans l'application de lecture et ouvrir l'ebook souhaité.
- b) Avec le contacteur, sélectionner n'importe quel élément à l'écran. Ceci fait apparaître un tout petit menu en défilement.



d) A présent, lorsque l'on appuie sur le contacteur, tout l'écran est balayé. A l'aide du contacteur on peut « toucher » n'importe quel endroit de l'écran. Notamment, toucher un endroit à droite de l'écran pour passer à la page suivante, toucher un endroit à gauche de l'écran pour revenir à la page précédente.



- 2. Utiliser l'option « défilement » du menu de contrôle de sélection
- a) Se rendre dans l'application de lecture et ouvrir le livre souhaité. En utilisant le défilement des éléments à l'écran (Contrôle de sélection), sélectionner l'élément central (la page)



## *Ce petit menu apparaît au centre*



Sélectionner le petit bouton tout en bas. Le menu suivant apparaît.



## Sélectionner « Faire défiler »

Un dernier menu apparaît permettant de tourner les pages

Ţ	F	→
Précédent	Page précédente	Page suivante

Pour cette méthode il est conseillé que le nombre de boucles ne soit pas trop grand (2 si possible), autrement ce dernier menu persiste longtemps et gène un peu la lecture.

- 3. Utiliser la macro « Tourner les pages ».
- a) Se rendre dans Réglages / Général / Contrôle de sélection/ Macros

(Remarque : vous remarquerez qu'il existe déjà une macro « Tourner les pages » mais celle-ci n'est pas adaptée, cela prendrait autant de temps de la modifier pour l'adapter que de créer une nouvelle macro)



b) Se rendre dans l'application de lecture et ouvrir le livre souhaité à la page souhaitée. Le contrôle de sélection doit obligatoirement être activé à partir de maintenant.

c) Sélectionner n'importe quel élément à l'écran. Un petit menu apparaît.





A présent, dès que vous appuierez sur votre contacteur, la page sera tournée ! Si vous souhaitez sortir de ce mode pour revenir au mode normal du « Contrôle de Sélection », il faut attendre le temps qui a été mis en « Délai » lors de la création de la macro.

Note : Si vous disposez d'un deuxième contacteur dont vous souhaitez vous servir pour revenir à la page précédente :

- Aller dans la macro « page suivante » que vous avez créée
- Renommer la « tourner pages » (par exemple)
- Appuyer sur « Ajouter un bouton ». Sélectionner le deuxième contacteur et lui associer l'action « Balayage de gauche à droite ».
- Désormais en mode macro « tourner pages » un clic sur ce deuxième contacteur permet de revenir à la page précédente.